





### 3. Systemeinstellungen öffnen

Starten Sie das Launchpad (1) und öffnen Sie die Systemeinstellungen (2), scrollen Sie nach ganz unten und wechseln Sie zu Drucker & Scanner (3), um neue Drucker zu hinzufügen (4).




### 4. Drucker hinzufügen

Wechseln Sie zu **IP** (1) und geben Sie unter **Adresse** (2), die IP-Adresse von Ihrem gewünschten Drucker an. Wählen Sie unter **Protokoll** **Line Printer Daemon** (3) aus und geben Sie unter **Name** den Hostname an. Anschliessend im Raster **Verwenden - Software auswählen...** (4) auswählen. Den entsprechenden Treiber **Canon iR-ADV C5860/5870 PS** (5) suchen, anwählen und mit **OK** (6) bestätigen







Hostname	IP-Adresse	Standort	Standort
C5860-AU90-E06	10.92.132.208	Ausstellungsstrasse 90	Fi, EG, E06 Gruppenraum
C5870-AU90-E11	10.92.132.209	Ausstellungsstrasse 90	Fi, EG, E11 Lehrzimmer
C5870-JOSEF-O6K	10.104.55.133	Josefstrasse 53-59	Jo, 6. OG, Gang
C5870-AU100-E0K	10.95.132.212	Ausstellungsstrasse 100	Ba, EG, Gang
C5870-AU100-O2K	10.95.132.207	Ausstellungsstrasse 100	Ba, 2. OG, Gang
C5860-AU100-O3K	10.95.132.211	Ausstellungsstrasse 100	Ba, 3. OG, Gang
C5870-AU100-O4L	10.95.132.210	Ausstellungsstrasse 100	Ba, 4. OG, Lehrzimmer
C259-AU104-612	10.0.170.20	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 6. OG, Zimmer 612
C5870-AU104-215-3 (6.OG)	10.0.170.32	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 2. OG, Kopierraum 215, links
C5870-AU104-215-2	10.95.132.233	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 2. OG, Kopierraum 215, rechts
C5870-AU104-215-1	10.95.132.232	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 2. OG, Kopierraum 215, mitte
C5870-AU104-E11	10.95.132.236	Ausstellungsstrasse 104	Lp, EG, E12
M506-AU104-412	10.95.132.215	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 4. OG, 412
P3015-AU104-516	10.95.132.217	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 5. OG, 516
P3015-AU104-515	10.95.132.220	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 5. OG, 515
P3015-AU104-513	10.95.132.216	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 5. OG, 513
P3015-AU104-511	10.95.132.219	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 5. OG, 511
P3015-AU104-510	10.95.132.218	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 5. OG, 510
ColorQube 8580DN-5	10.95.132.221	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 7. OG, 718
EPSONFF10F3	10.95.132.222	Ausstellungsstrasse 104	Lp, 7. OG, 718



## 5. Druckereinrichtung vornehmen und Fertigstellen

Zurück in den Systemeinstellungen unter Drucker & Scanner (siehe Punkt 3). Den entsprechenden Drucker anklicken (1). Dann via **Optionen & Füllstände ...** (2) unter dem Raster **Optionen** (3) dem untenstehenden Bild entsprechend die Einstellungen (4) anpassen und mit **OK** (5) bestätigen. Zum Schluss mit Klick auf **Fertig** (6) die Einrichtung abschliessen. Somit ist nun der Drucker eingerichtet und kann erfolgreich verwendet werden.



### Hilfe? Support! Wir helfen Ihnen!

Wenn Ihnen diese Anleitung nicht weiterhilft, dann nehmen Sie bitte dem Support-Team Kontakt auf.

it@sfgz.ch

Schule für Gestaltung Zürich  
IT-Technik